



BEMEDIT (Befehl)

Bearbeitet Maßtext und Hilfslinien.




Dreht, ändert oder stellt den Maßtext wieder her. Ändert den Neigungswinkel der Hilfslinien. Der begleitende Befehl, der Text und Bemaßungslinie verschiebt, heißt BEMTEDIT.


Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:

Start

Verschiebt den gedrehten Maßtext an seine Vorgabeposition.



Vor der Option
Ausgangsposition




Nach der Option
Ausgangsposition


Der ausgewählte Maßtext wird an seine im Bemaßungsstil festgelegte Vorgabeposition und -drehung zurückbewegt

Neu

Ändert den Maßtext über den integrierten Texteditor.



Vor der Option Neu



Nach der Option
Neu

Das erzeugte Maß wird in spitzen Klammern (<>) dargestellt. Mit Steuercodes und Unicode-Zeichenfolgen können Sie Sonderzeichen und Symbole eingeben. Siehe Steuercodes und Sonderzeichen


Um die berechneten Maße zu bearbeiten oder zu ersetzen, löschen Sie die spitzen Klammern, geben den neuen Maßtext ein und klicken auf OK. Falls die Alternativeinheiten im Bemaßungsstil nicht aktiviert wurden, können Sie diese Einheiten anzeigen lassen, indem Sie eckige Klammern ([]) eingeben.

Drehen

Dreht den Maßtext. Diese Option ähnelt der Option Winkel des Befehls BEMEDIT.

Bei der Eingabe von **0** wird der Text in der vorgegebenen Ausrichtung positioniert. Diese Vorgabe


wird mithilfe der Einstellungen für vertikalen und horizontalen Text auf der Registerkarte Text in den Dialogfeldern Neuer Bemaßungsstil, Bemaßungsstil ändern und Aktuellen Stil überschreiben festgelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter DIMSTYLE. Die Systemvariablen DIMTIH und DIMTOH steuern diese Ausrichtung.



Gedrehter Text

Schräg

Diese Option ist hilfreich, wenn Hilfslinien mit anderen Objekten einer Zeichnung kollidieren. Der Neigungswinkel wird von der X-Achse des BKS aus gemessen.



Zugehörige Konzepte

- [Bemaßungstypen](#)
- [Ändern von Bemaßungstext](#)

Zugehörige Verweise

- [Befehle für die allgemeine Bemaßung](#)
- [Befehle für Linearbemaßungen](#)
- [Befehle für geneigte Linearbemaßungen](#)
- [Befehle zum Ändern der Bemaßungsgeometrie](#)
- [Befehle zum Ändern des Maßtexts](#)



Sofern nicht anders angegeben, wird dieses Produkt unter einer [Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported-Lizenz](#) bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Autodesk Creative Commons FAQ](#).

© 2023 Autodesk Inc. Alle Rechte vorbehalten